

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	2-030-00	
作者	Eric-Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/8/2	頁碼	1/2

如何使用自動依序延遲啟動功能


應用於：

平台	OS 版本	WinPAC/ViewPAC utility 版本
WP-9xxx	所有版本	所有版本
WP-8x2x	所有版本	所有版本
WP-5231	所有版本	所有版本

N/A: 沒有應用在此平台或 OS 上


請依照下列步驟設定，使用自動依序延遲啟動功能：

步驟 1: 打開 PAC_Utility → 選擇 AutoExecution Page



分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	2-030-00	
作者	Eric-Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/8/2	頁碼	2/2

步驟 2: 設定



- 2.1. 點選” Browse” 選擇開機後要自動執行之程式
- 2.2. 設定要延遲幾秒後執行(每個程式開啟時間皆為前一支程式開啟後幾秒才啟動;假如第 1 支程式設 10 秒，第 2 支程式設 15 秒，則第 2 支程式會在第 1 支程式執行後 15 秒執行)
- 2.3. 點選” Apply” 儲存設定
- 2.4. 如有設定延遲啟動，則該欄位在儲存時會打勾，如都無設定時間，則該欄位會在儲存時自動取消