

分類/Classification	<input type="checkbox"/> tDS	<input type="checkbox"/> tGW	<input type="checkbox"/> PETL/tET/tPET	<input type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS	<input type="checkbox"/> tM-752N
	<input type="checkbox"/> I/O Card	<input type="checkbox"/> VXC Card	<input type="checkbox"/> VxComm	<input checked="" type="checkbox"/> Other (TouchPAD)	
作者/Author	Tammy	日期/Date	2015-08-17	編號/NO.	FAQ021


問: 如何使 TouchPAD 顯示高解析的圖片?

答: 請依照下列步驟來執行:

步驟 1: 執行 HMIWorks 軟體，單擊 “New Project” 項目來建立一個新的專案。


步驟 2: 在 “New” 配置視窗中，配置新專案的參數如下:

1. 選擇 TouchPAD 模組名稱 (此範例為 TPD-433 模組)。
2. 輸入專案名稱。
3. 選擇專案儲存位置。
4. 選擇版面配置方向。
5. 選擇預設程式類別。
6. 單擊 “OK” 按鈕來完成新專案建立。




步驟 3: HMIWorks 介面預設為 “English”，可變更語言為 “繁體中文”，變更方式如下：

1. 單擊 “View” → “Language Options” 項目來開啟 “Language Options” 配置對話框。




2. “Language File” 下拉式選單中，選擇 “繁體中文” 項目。
3. 單擊 “OK” 按鈕來完成設定。此時 HMIWorks 已變更為 “繁體中文” 介面。



步驟 4: 在“工具箱”區，點選“Picture”項目並在控制畫面設計區拉出一個適當大小的圖框。

步驟 5: 在“屬性檢視區”，點選“Picture”設定欄位中的“...”按鈕來開啟“選擇圖片”配置對話框。



步驟 6: 在“選擇圖片”配置對話框中，按“載入...”按鈕來選取載入的圖片，再按“確定(O)”按鈕來儲存並關閉對話框。



步驟 7: 在“屬性檢視區”，設定 **HiColor** 為 **True**。此時載入的圖片是用 16 位元的色彩儲存，圖片的解析度較佳，但是需要較大的儲存空間。

如，設定 **HiColor** 為 **False**，載入的圖片是用 8 位元的色彩儲存，圖片的解析度較差，但是儲存空間較小。更多更詳細的說明可參考至 [HMIWorks 軟體手冊中第 3.4.6 節“圖片框”](#)。

