

Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-104						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Apr. 2009	Page	1 / 2

為何我的PC/ ISaGRAF無法正常連上ISaGRAF PAC?

有時當使用PC/ ISaGRAF的debugger視窗來連到ISaGRAF控制器時, 會彈出一個類似如 “Can not link ...” 或 “Can not download” 或 “Can not find BMP ...” 或其它的警告視窗.

要解決此問題, 請操作以下步驟.

1. 首先關閉全部的ISaGRAF視窗. 然後同時按住 “Ctrl” 與 “Alt” 鍵, 再按下 “Delete” 鍵去開啟工作管理員視窗.
2. 將所有 “記憶體使用量” 顯示為空白的程序結束掉. 然後運行ISaGRAF再去連controller一次.



3. 如果仍是連不上且是使用Ethernet來連的, 請檢查PC的IP與Mask設定是否跟控制器的設定是在同一個網段內. 例如, PC (IP , Mask) = (192.168.1.2 , 255.255.255.0) 無法連上控制器 = (192.168.3.5 , 255.255.255.0). 但可以連上控制器 = (192.168.1.5 , 255.255.255.0)

Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-104						
Author	Chun Tsai	Version	1.0.0	Date	Apr. 2009	Page	2 / 2

4. 如果仍是連不上且是使用RS-232來連的,
請檢查RS-232通訊線是否正確, PC是否選對正確的RS-232串口 (COM1~COM9) 來連.

5. 如果以上都不行, 請重新開機你的PC, 再試一次.